

GRAPHISOFT®

ARCHICAD – TIPS & TRIKS

Installering av nøkler for ArchiCAD

Dette dokumentet beskriver installering, oppgradering og vedlikehold av lisensnøkler for ArchiCAD.

Type lisensiering:

USB-nøkler: Betalende kunder med full kommersiell versjon får som standard utdelt fysiske lisensnøkler. Disse er enten enkeltlisenser som aktiveres direkte på brukerens arbeidsmaskin eller flytende nettverkslisenser som deles ut via en server.

Softwarelisenser: Noen av våre kunder har også softlisenser som man logger seg inn på License Manager med sin Graphisoft ID og laster ned til maskinen. Disse kan, som USB nøklene, både være enkeltlisenser og nettverkslisenser som deles fra server. Softwarelisenser kan ikke brukes på virtuelle servere.

Serienummer: Brukes kun av studenter/lærere og 30-dagers prøveversjon. Disse er ikke til kommersielt bruk og vil ikke beskrives noe videre i dette dokumentet. Ønskes slike lisenser må man registrere seg på Myarchicad.com.

CodeMeter



WIBU-nøkler (grønne USB-nøkler) vil ikke lenger støttes fra og med ArchiCAD 19. Det er kun CodeMeter som har tilleggsmulighet for lånefunksjon / borrowing.

Innhold:

Side 2: Ny enkeltlisens USB-nøkkel


Side 3: Ny enkeltlisens software

Side 5: Ny flytende nettverkslisens fra server USB-nøkkel


Side 7: Ny flytende nettverkslisens fra server software

Side 11: Oppgradering av lisensnøkler for ArchiCAD

Ny enkeltlisens USB-nøkkel




1. Ta ut USB nøkkelen fra arbeidsmaskinen dersom denne står i.
2. Installer ArchiCAD.




3. Sett inn USB-nøkkelen i en ledig port. Det kan komme opp en melding om at det installeres programvare/drivere for USB nøkkel, dette utføres automatisk.
4. Start ArchiCAD.

Ny enkeltlisens Software


1. Start License Manager Tool, har man ikke dette installert fra tidligere finner du denne [her](#). Trykk Continue.




2. Logg inn med din Graphisoft ID.




3. Første gang man logger inn vil man bli spurt om Authentication Key. Dersom denne ikke står i bekreftelsen, kan man kontakte selgeren man kjøpte lisensen av og få denne tilsendt.





4. Dersom man er den første fra firmaet som setter dette opp vil man nå få en dialogboks der man må sette opp firmanavn og akseptere. Den som utfører dette vil da være administrator for firma. Hvis dette vinduet ikke dukker opp vil det si at ditt firma er registrert fra før og man kan hoppe rett til steg 5.



5. Man må nå velge Join Company Account.




6. Deretter skal man komme tilbake til License Manager Tool der firmaets tilgjengelige lisenser nå skal vises. Velg lisens og trykk Download. Man vil få en bekreftelse på at dette var vellykket og man kan lukke License Manager Tool og starte ArchiCAD.




Ny flytende nettverkslisenser fra server USB-nøkler

1. Ta ut USB nøkkelen fra serveren dersom denne står i.



2. Installer den nødvendige driveren fra DVD eller linken [downloads/WIBU/CodeMeter](#).





3. Sett inn USB-nøkkelen i en ledig port.


4. For at en CodeMeter med nettverkslisenser skal klare å dele ut lisenser til andre maskiner må følgende innstillinger gjøres på denne maskinen/serveren som har nøkkelen i seg:

Mac: Programmer > CodeMeter.app.

PC: Startmeny > Søk etter CodeMeter Control Center.




Klikk på WebAdmin og en nettside kalt CodeMeter WebAdmin åpner seg.




Velg Run Network Server og Apply. Lisensene skal nå deles ut fra serveren.

5. Deretter må man gå lokalt på brukermaskinene og legge inn serverens IP adresse slik at de alltid vil lete etter lisens på rett plass. Man går inn samme plass her som på serveren:

Mac: Programmer > CodeMeter.app.




PC: Startmeny > Søk etter CodeMeter Control Center.




Klikk på WebAdmin og en nettside kalt CodeMeter WebAdmin åpner seg.

Gå til Configuration > Network > Add og skriv inn serverens IP adresse. Trykk OK og deretter Apply.




Ny flytende nettverkslisens fra server software:


1. Start License Manager Tool, har du ikke dette installert fra tidligere finner du denne [her](#). Trykk Continue.




2. Logg inn med din Graphisoft ID.




3. Første gang man logger inn vil man bli spurt om Authentication Key. Dersom denne ikke står i bekræftelsen, kan man kontakte selgeren man kjøpte lisensen av og få denne tilsendt.




4. Dersom man er den første fra firmaet som setter dette opp vil man nå få en dialogboks der man må sette opp firmanavn og akseptere. Den som utfører dette vil da være administrator for firma. Hvis dette vinduet ikke dukker opp vil det si at ditt firma er registrert fra før og du kan hoppe rett til steg 5.



5. Man må nå velge Join Company Account.




6. Deretter skal man komme tilbake til License Manager Tool der firmaets tilgjengelige lisenser nå skal vises. Velg nettverkshisensen og trykk Download. Man vil få en bekreftelse på at dette var vellykket og du kan lukke Graphisoft License Manager Tool og gå videre til steg 7.




7. For at en CodeMeter med nettverkslisenser skal klare å dele ut lisenser til andre maskiner må følgende innstillinger gjøres på denne maskinen/serveren som har nøkkelen i seg:


Mac: Programmer > CodeMeter.app.



PC: Startmeny > Søk etter CodeMeter Control Center.




Klikk på WebAdmin og en nettside kalt CodeMeter WebAdmin åpner seg.




Velg Run Network Server og Apply. Lisensene skal nå deles ut fra serveren.

8. Deretter må man gå lokalt på brukermaskinene og legge inn serverens IP adresse slik at de alltid vil lete etter lisens på rett plass. Man går inn samme plass her som på serveren:

Mac: Programmer > CodeMeter.app.



PC: Startmeny > Søk etter CodeMeter Control Center.



Klikk på WebAdmin og en nettside kalt CodeMeter WebAdmin åpner seg.

Gå til Configuration > Network > Add og skriv inn serverens IP adresse. Trykk OK og deretter Apply.

The screenshot shows the CodeMeter WebAdmin interface. The 'Configuration' tab is selected, and the 'Network' sub-tab is active. A dialog box is open, asking for the server's name or IP address. The 'add' button is highlighted, and the 'Apply' button is also highlighted. The UDP Waiting Time is set to 1000 ms. The 'Server Search List' is empty. The 'Default' button is also visible.

For mer utdypende informasjon om CodeMeter og serverløsning se linker under:

- [CodeMeter](#)
- [CodeMeter Error Codes](#)
- [CodeMeter Error Reporting](#)
- [CodeMeter Generate Request](#)
- [CodeMeter Known Issues](#)
- [CodeMeter License Borrowing](#)
- [CodeMeter License Stuck](#)
- [CodeMeter Set Time Out](#)
- [CodeMeter Troubleshooting](#)
- [CodeMeter Enabler \(ArchiCAD 10, 11 og 12 nederst på siden\)](#)
- [CodeMeter WebAdmin](#)

For oppkobling mot CodeMeter over internett/VPN:

- [CodeMeter over the Internet](#)
- [CodeMeter VPN](#)

Oppgradering av lisensnøkler for ArchiCAD

VIKTIG! Alle lånelisenser må returneres før en nettverkslisens oppgraderes.

Prosedyren nedenfor må følges når man skal oppgradere/programmere lisensnøkler for å virke med nye versjoner av ArchiCAD (eksempelvis fra v19-v20).

Man skal alltid installere siste versjon av ArchiCAD, før man oppgraderer eller programmerer nøkler på lokale arbeidsmaskiner. Har man flytende nettverkslisenser og nøkkelen står i en server, er det kun drivere for den aktuelle nøkkeltypen som skal installeres. Benytt alltid siste versjon av driverprogramvaren, dette finner man enklest på nedlastningssiden hos [Graphisoft](#) eller på ArchiCAD-DVD-platen.

1. Last ned [Graphisoft License Activation Tool](#). Denne fungerer uten Java.
2. Ta ut lisensnøkkelen før installasjon programmet.
3. Sett i lisensnøkkelen igjen etter installasjon og start programmet. Trykk Continue
4. Man vil nå få opp en liste over nøkler tilgjengelige for oppgradering. Velg den som skal oppgraderes og trykk på Update/Activate knappen.



For mer utdypende informasjon om oppgradering av lisensnøkler, se:

1. [Remote Key Upgrade](#)
 1. [Requirements](#)
 2. [Troubleshooting](#)
3. [CodeMeter Error Reporting](#)
4. [CodeMeter Troubleshooting](#)

Skulle det oppstå problemer under oppgradering av nøkler, og man ikke finner en løsning i informasjonen ovenfor, ta kontakt med oss på e-post: support@graphisoft.no eller tlf. 21 55 58 20.